

Axence nVision 5: nuove funzioni

Le chiavi di licenza (Numeri di serie) per applicazioni Microsoft Windows /Office / VisualStudio / Microsoft SQL Server sono gestibili dalla lista applicazioni. L'utente ora può anche aggiungere il numero di serie o modificare quello rilevato dall'Agent.

Monitoraggio dei costi di stampa:

- opzione per impostare il costo della carta per formato,
- opzione per impostare il costo di stampa diverso per ogni stampante e per formato,
- opzione per raggruppare le stampanti identificando una stampante come analoga a un'altra,
- integrazione con la finestra Printing Audit (colonna con costi di stampa e riassunti),
- integrazione con la linguetta di stampa dell'utente in Host Info,
- report che presentano i costi di stampa per:
 - costo totale,
 - costo totale per utente,
 - costo totale per stampante,
 - costo totale per stampante con dettagli sul formato.

Mappe intelligenti e diagrammi – consentono una migliore gestione della struttura logica dei dispositivi dell'azienda (diagrammi) e la creazione di mappe dinamiche in base a filtri personalizzati (mappe intelligenti).

Nuove funzionalità del modulo DataGuard: sistema d'allarme e gestione dei diritti di accesso per dispositivi che non supportano alcun file system:

- telefoni cellulari,
- lettori multimediali in modalità WPD (per esempio lettori MP3),
- videocamere/macchine fotografiche,
- stampanti,
- network adapter, Wi-Fi adapter,
- Bluetooth, porte IrDA, etc.

Accesso Remoto disponibile anche con Agent dietro una NAT – in reti molto vaste e su Internet, nVision esegue un redirect della connessione dal livello nVision Web Access (in precedenza si stabiliva una connessione diretta con Agent/VNC). Deve essere abilitata l'opzione *General/Permanent connection with nVision* nell'agent profile (disabilitata di default).

Accesso Web: più opzioni aggiuntive al login:

- frequenza di refresh della mappa: 3/15/60s, default 15s;
- opzione per posizionare il refresh automatico su on/off quando l'utente è inattivo (attualmente il refresh delle finestre è per default automatico anche se l'utente è inattivo).

Opzione per generare report per gli utenti da Accesso Web. Prima solo l'amministratore poteva generare report. Ora gli utenti possono generare report per host e mappe per cui abbiano una autorizzazione 'Host-infor view'. I report dell'intero atlante possono essere generati solo dall'amministratore Accesso Web.

Stabilità e prestazioni migliorate